

Procedura aktualizacji oprogramowania odtwarzacza Orion Plus

Prosimy postępować według poniższej instrukcji:

1. Pobierz [plik aktualizacji](#) na swój komputer.
2. Rozpakuj pobrany plik do łatwo dostępnego folderu roboczego.
3. Włącz odtwarzacz DAISY i podłącz go do PC za pomocą przewodu USB.
4. Skopiuj zawartość folderu do katalogu głównego odtwarzacza Orion Plus.
5. Odłącz odtwarzacz Orion Plus od PC, używając funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu.
6. Odtwarzacz Orion Plus zaktualizuje się, zajmie to około 5 sekund. Odtworzony zostanie komunikat "aktualizacja urządzenia", a następnie odtwarzacz uruchomi się automatycznie.
7. Na zakończenie włącz odtwarzacz Orion Plus i korzystaj z najnowszej wersji aktualizacji.